

Configurar conta de e-mail no Outlook

Para configurar a conta de e-mail no Outlook basta iniciar o Outlook;

ActiveSync

selecionar a opção "Configuração manual ou tipos de servidor adicionar" e clicar em "Avançar":



Selecionar opção "Serviço compatível com Outlook.com ou Exchange ActiveSync":



Preencher os campos com as informações do seu domínio:



Clicar em "Fechar"



Clicar em "Concluir".



Pronto, conta Configurada.



IMAP

Selecionar a opção "Configuração manual ou tipos de servidor adicionar" e clicar em "Avançar":



Marque a opção "POP ou IMAP" e clique em avançar;



Preencher os campos com as informações do seu domínio de e-mail, conforme o exemplo abaixo. No campo "Tipo de Conta" selecionar "IMAP" e após clicar em "Mais Configurações":



Na aba "Servidor de saída" marcar a opção que o servidor de saída requer autenticação:



E na aba "Avançado" alterar a porta do "Servidor de saída" para 587, conforme exemplo e clicar em OK:



Na tela de configuração clicar em Avançar:



Clicar em "Fechar"



Clicar em "Concluir".



Pronto, conta Configurada.



POP

Selecionar a opção "Configuração manual ou tipos de servidor adicionar" e clicar em "Avançar":



Marque a opção "POP ou IMAP" e clique em avançar;



Preencher os campos com as informações do seu domínio de e-mail, conforme o exemplo abaixo. No campo "Tipo de Conta" selecionar "POP3" e após clicar em "Mais Configurações":



Na aba "Servidor de saída" marcar a opção que o servidor de saída requer autenticação:



E na aba "Avançado" alterar a porta do "Servidor de saída" para 587, conforme exemplo e clicar em OK:



Na tela de configuração clicar em Avançar:



Clicar em "Fechar"



Clicar em "Concluir".



Pronto, conta Configurada.



Revision #7

Created 16 July 2020 16:35:38 by Fernando Bianchi

Updated 24 May 2024 22:13:49 by Allan Schwentek